

# Prérequis à l'utilisation des mécanismes d'échange et de solidarité

## Modules à installer

`beesdoo_shift_swap` : système d'échanges de shifts

`beesdoo_website_shift_swap` : plateforme interactive pour les échanges de shifts

Si le module `beesdoo_worker_status` est installé:

`beesdoo_worker_status_shift_swap` pour faire lien entre les échange de shifts et `beesdoo_worker_status` (statut et compteurs)

## Configurations des échanges de shift

Dans le menu Gestion des Shifts, l'onglet Configuration > Paramétrage des Shifts permet d'accéder à la configuration des Shifts.

Dans la rubrique "Shift Exchanges", la case "Activate shift swaps and exchanges" permet d'activer ou de désactiver la plateforme d'échanges de shifts.

Les paramètres suivants peuvent être ajustés :

- **A - Limit of days to swap shift** : C'est le nombre de jours maximum entre la validation d'un échange de shift et le jour de l'échange - avant ce délai, il n'est pas encore possible de trouver un échange bilatéral et on a seulement accès à un échange avec les shifts sous-peuplés, qui sont prioritaires.
  - Pour prioriser les shifts sous-peuplés, on définira une valeur plus haute.
  - Pour accéder plus tôt aux échanges entre régulier-es, on choisira une valeur plus basse.
- **B - Limit of days to request an exchange** : C'est le délai minimum pour proposer un échange bilatéral - passé ce nombre de jours, on juge qu'il reste trop peu de temps pour proposer un échange qui puisse trouver preneur-euse. On affiche alors la liste complète des shifts vides.
  - Pour prioriser plus longtemps les échanges bilatéraux, on optera pour une valeur plus basse.
  - Pour accéder plus tôt à la liste de tous les shifts vides, on optera pour une valeur plus haute.
- **C - Limit of days to select shifts for an exchange** : C'est la fenêtre pour choisir un échange - quand quelqu'un crée une demande d'échange, on lui montre tous les shifts futurs des x prochains jours.
  - Pour prioriser les échanges avec des shifts proches, on indiquera une valeur plus basse.
  - Pour laisser un choix plus large, on choisira une valeur plus haute.
  - En choisissant 0, on ne montre rien et on passe directement à la liste complète des shifts disponibles.
- **D - Limit of days to exchange with the same timeslot** : C'est le nombre de jours en-dessous duquel on limite les propositions d'échange aux shifts semblables des autres

semaines. Quand quelqu'un crée une proposition d'échange, à partir de cette limite, on lui propose uniquement de contacter les personnes du même jour mais d'autres semaines, au même horaire. Elles sont contactées par e-mail.

- Pour prioriser plus tôt les échanges avec un shift du même horaire une autre semaine, on prendra une valeur plus haute.
- Pour laisser plus longtemps la possibilité de proposer des échanges librement, on définira une valeur plus basse.
- Pour ne jamais limiter les échanges aux seuls shifts semblables, on choisira zéro.

## Configuration des shifts de solidarité

Dans le menu Gestion des Shifts, l'onglet Configuration > Paramétrage des Shifts permet d'accéder à la configuration des Shifts.

Dans la rubrique "Solidarity", la case "Activate solidarity-related features" permet d'activer ou de désactiver le mécanisme de solidarité.

The screenshot shows the 'Gestion des Shifts' application interface. The top navigation bar includes 'Planning', 'Travailleur-euse', 'Feuilles de présence', 'Shift exchanges', 'Solidarity', 'Modèles', 'Statut', and 'Configuration'. The 'Configuration' tab is active. On the left, a sidebar menu lists various modules: CRM, Ventes, Site Web, Achats, Inventaire, Facturation, Paie, Projet, and 'Gestion des shifts'. The 'Solidarity' section is highlighted with a red box. It contains a checkbox 'Activate solidarity related features' which is checked. Below this, there are three configuration fields: 'Initial value of the solidarity counter' (Value: 0), 'Limit value of the solidarity counter' (Value: 0), and 'Maximum number of solidarity requests' (Value: 2). A dropdown menu is open, showing options like 'Generate missing past attendance sheets', 'Equipe du jour', 'Type de Shift', and 'Paramétrage des shifts', with the last option highlighted by a red box.

Les paramètres suivants (nombre de shifts de solidarité) doivent être fixés :

- **Initial value of the solidarity counter** : C'est le nombre de shifts de départ dans le pot commun - s'il est zéro, il faudra qu'une première personne offre un shift de solidarité avant que quelqu'un d'autre puisse en profiter.
- **Limit value of the solidarity counter** : C'est la limite plancher du pot commun - si le total des shifts de solidarité disponibles descend jusqu'à atteindre cette valeur, il ne sera plus possible de demander des shifts de solidarité. 0 est la valeur par défaut, mais une valeur négative permettra de demander un shift de solidarité même si le compteur est à zéro.
- **Maximum number of solidarity requests** : C'est le nombre maximal de demandes de solidarité par personne et par an (sur une période glissante de 12 mois).