

Tare en libre service

Contexte

Le développement d'une solution hybride (tare en libre en service et pesée finale en caisse) a été rendu possible grâce à l'épicerie [Bloum](#) basée à Bruxelles et à un subside de la Région bruxelloise dans le cadre de l'appel à projet "Zéro Déchet".

La solution hybride est pertinente pour des magasins qui veulent maintenir la pesée finale et la sélection des articles de vrac en caisse (pour limiter les risques de vols par exemple) et qui dans le même temps ne veulent pas monopoliser la caisse pour faire la pesée de la tare des contenants des clients.

Matériel

Un poste de pesée en libre service doit être installé pour permettre aux clients de peser leurs contenants et d'imprimer une étiquette permanente contenant l'information du poids du contenant.

Le poste de pesée doit se composer de :

- une balance Mettler-Toledo Ariva-S
- un PC avec écran tactile :
 - Au moins 4-5* ports USB (clavier / souris / balance / imprimante / [*clé wifi USB]) ;
 - 1 carte WiFi intégrée (ou clé wifi USB) si le PC n'a pas de port Ethernet intégré et/ou que la connexion internet ne doit pas être cablée
 - 1 port Ethernet si le PC sera connecté à internet via câble
- une imprimante à code barre auto-collants
- des étiquettes (consommables de l'imprimante) répondant aux critères du magasin (par exemple résistantes à l'eau, au chaud, au froid).

Configuration

PC de pesée

Le PC doit tourner sur Ubuntu 18.04 et une posboxless ou pywebdriver doit être installé. Des configurations techniques sont requises pour la connexion avec la balance et l'imprimante. Pour la configuration technique détaillée, vous pouvez vous adresser à l'équipe de Coop IT Easy qui

propose ce service.

Idéalement, le navigateur depuis lequel Odoo sera lancé sur le PC doit être lancé en mode "kiosk". La commande à lancer pour ce faire est :

```
firefox <url> -foreground --kiosk
```

Dans Odoo

Les modules suivants doivent être installés :

- [pos_self_service_base](#)
- [pos_self_service_print_zpl](#)

Il faut [créer un compte utilisateur](#) avec les droits les plus réduits possibles (car le PC sera disponible à tout le monde dans le magasin) :

- Type d'utilisateur : Employé
- Point de vente : Utilisateur

Balance Self-Service

Nom | Self-Service

Prénom | Balance

selfservice

Partenaire associé | Balance Self-Service

Droits d'accès

Préférences

Point de Vente

Type d'utilisateur

Types d'utilisateur | Employé

Accès des applications

Ventes	
Cooperative	
Management	
Inventaire	
Comptabilité & finance	
Achats	
Support en ligne	
Point de Vente	Utilisateur
Site Web	
Administration	

Enfin, un point de vente dédié à la pesée en self-service doit être configuré.

- Se rendre dans **Point de vente** < *Configuration* < "Point de Vente"
- Créer un nouveau point de vente
- Cocher la case "Is Self-Service" et configurer les paramètres d'impression

Self-Service



Is Self-Service

Use your PoS as Self-Service

Printer Name	ZTC-ZD420-203dpi-ZPL
Label Offset X	320
Label Offset Y	40
Label Width	100
Label Height	2
Darkness	20



Est un bar/restaurant

Les paramètres de la posboxless doivent également être repris :

IoT Box



IoT Box

Connecter les périphériques à votre PoS (imprimante de tickets, lecteur de code-barres, balance, etc.)

Adresse IP	https://localhost
Lecteur de code-barres	<input type="checkbox"/>
Balance électronique	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiroir-caisse	<input type="checkbox"/>
Imprimante de reçu	<input type="checkbox"/>
Affichage client	<input type="checkbox"/>

Price To Weight Field

Unit Price field used when converting scanned weight to price.

Prix de vente (product.product)




Lecteur de code-barres

Définir des codes-barres pour scanner les produits,


Nomenclature de code-barres	Default Nomenclature
-----------------------------	----------------------

Ouvrir une session sur le point de pesée en libre service


Depuis le menu **Point de Vente**, ouvrir une session sur le point de vente dédié à la pesée en self-service (comme une session de vente normale) en cliquant sur "Nouvelle session" :



L'écran suivant s'affiche :



Placer un contenant vide sur la balance. Le poids est renvoyé par la balance au point de pesée et s'affiche dans le coin supérieur gauche. Le bouton pour imprimer l'étiquette de tare devient vert.



Cliquer sur le bouton à l'aide d'une souris ou de votre doigt s'il s'agit d'un écran tactile.

Le texte affiché sur le bouton peut être modifié grâce aux Traductions.

Une étiquette est imprimée via l'imprimante. Le code barre imprimé contient l'information du poids. Par exemple, un poids de 144g donnera ce code-barre :



Il suffit maintenant d'apposer l'étiquette sur le contenant, de le remplir et de [se rendre en caisse pour la suite](#).


Fermer la session sur le point de pesée en libre service

Il n'est pas nécessaire de fermer la session sur le point de pesée en fin de journée. Elle peut rester ouverte des jours et des jours sans que cela ne pose un problème (contrairement à une session de point de vente classique).

Le PC peut être éteint via le bouton power off/on en fin de journée.

S'il s'avère nécessaire de fermer la session, voici la marche à suivre.

- Se rendre dans Odoo via un navigateur en mode classique (non kiosk).
- Dans le tableau de bord du Menu **Point de vente**, le point de pesée peut être fermé via le bouton "Fermer" :




The screenshot shows the 'Self-Service' dashboard. At the top, it says 'Self-Service' with a green 'En cours' status. Below that, the user is identified as 'Administrator'. There are two buttons: 'Reprendre' and 'Fermer'. The 'Fermer' button is circled in red. To the right, there is a table with two rows: 'Dernière date de clôture' with the value '03/06/2021' and 'Solde de trésorerie' with the value '0,00 €'.

Dernière date de clôture	03/06/2021
Solde de trésorerie	0,00 €

- Cliquer sur "Valider la fermeture et les écritures comptables" pour finaliser la fermeture :

/ POS/2021/06/03/646



The screenshot shows a confirmation screen for a session. At the top, there is a button labeled 'Valider la fermeture et les écritures comptables', which is circled in red. Below this, the session details are displayed: 'Session : POS/2021/06/03/646'. Underneath, there is a table with two columns: 'Responsable' and 'Point de vente'. The 'Responsable' column contains the text 'Administrator', and the 'Point de vente' column contains the text 'Self-Service (Administrator)'.

Responsable	Administrator
Point de vente	Self-Service (Administrator)

Revision #15

Created 3 June 2021 12:58:51 by virginie@coopiteasy.be

Updated 20 February 2024 16:01:26 by Pol