

Configuration

Unités de mesure

Les unités différentes pour l'achat et la vente doivent être activées (dans le menu Ventes > configuration) de manière à faire apparaître les unités sur les fiches des articles.

[Commandes](#) [À facturer](#) [Articles](#) [Analyse](#) [Configuration](#)

Recherche...

er

Catalogue d'articles

- ☐ **Variants and Options**
Configurer vos produits avec variantes et sélectionner des produits optionnels
- ☒ **Unités de mesure**
Acheter et vendre dans des unités de mesure différentes
[→ Unités de mesure](#)
- ☐ **Envoyer le contenu par email.**
Envoyer un email spécifique quand la facture est payée
- ☐ **Conditionnements de produits**
Vendre les articles par multiple d'unité # par paquet

Vérifier que la précision décimale pour les unités de mesure est mise à 2 ou 3 dans la [configuration générale](#) ainsi que sur [la configuration des unités de mesure utilisées](#).

Gestion de lots

Dans le module "Inventaire", configuration, choisir les options suivantes pour activer le suivi par lots :

Traçabilité

- ☒ **Lots & Numéros de série**
Obtenez une traçabilité complète des fournisseurs aux clients
- ☐ **Dates de péremption**
Définir des dates d'expiration sur les lots & numéros de série
- ☐ **Afficher les lots & numéros de série**
Les numéros de lots et de série apparaîtront sur le bon de livraison.
- ☐ **Consignation**
Définir un propriétaire sur les produits stockés

Cocher aussi la case "Afficher les lots & numéros de série" pour que les lots apparaissent sur les bons de livraison PDF après validation.

Fabrication

Dans le module de Fabrication, la configuration doit être faite ainsi :

- Sous-produits : les nomenclatures peuvent produire des sous-produits (A+B -> C+D)

Opérations

☐ **Ordres de travail**
Traiter des opérations à des postes de travail spécifiques selon la gamme

☐ **Allow to re-edit BoMs**
The active state may be passed back to state draft.

Articles

☒ **Sous-produits**
Produire des sous-produits (A + B et C + D)

Numéro d'accise

Dans les données de la société, il faut configurer le numéro d'accise de la brasserie. Ce numéro apparaîtra sûr les divers rapports générés pour les accises. Cela se configure [ici](#).

Le champ "Authorized Warehousekeeper" est ajouté par le module mrp_brewing :

Information Générale

Partenaire
Adresse

Site Web
Téléphone
Courriel
TVA
Registre de la société
Authorized Warehousekeeper N° à compléter
Number
Incoterm par défaut
Devise
Nomenclature

[TODO] Autres configs des autres modules à documenter

Revision #10

Created 6 October 2021 09:29:31 by virginie@coopiteasy.be

Updated 30 November 2021 13:07:06 by virginie@coopiteasy.be