

Entrepôts et emplacements

Entrepôt

Un Entrepôt est le bâtiment où vos articles sont stockés.

Pour accéder à vos entrepôts,

- Allez dans **Inventaire** < *Configuration* < "Gestion des entrepôts" < entrepôts

The screenshot shows the 'Inventaire' application interface. The top navigation bar includes 'Inventaire', 'Vue d'ensemble', 'Opérations', 'Données de base', 'Analyse', and 'Configuration'. The 'Configuration' menu is open, showing options like 'Configuration', 'Gestion d'entrepôt', 'Entrepôts', 'Emplacements', 'Types d'opérations', 'Articles', 'Catégories d'articles', 'Caractéristiques', 'Valeurs de caractéristique', 'Nomenclatures de code-barre', 'Unités de mesure', 'Catégories Udm', and 'Udm'. A red arrow points to the 'Entrepôts' option. Below the menu, the 'Entrepôts' section is visible, showing a table with columns 'Entrepôt' and 'Emplacement'. The first row shows 'YourCompany' and 'WH/Stock'.

Par défaut, vous ne pouvez avoir qu'un seul entrepôt. Pour en rajouter, allez dans les [paramètres généraux](#).

Plusieurs entrepôts amène à avoir plusieurs stocks.

The screenshot shows the 'Inventaire' application interface with a grid of sections. The top navigation bar includes 'Inventaire', 'Vue d'ensemble', 'Opérations', 'Données de base', 'Analyse', and 'Configuration'. The 'Réceptions' section is highlighted, showing a table with columns 'Réceptions', 'SATICOOP SCRL FS', 'En attente', and 'En retard'. The 'Transferts internes' section is also visible, showing a table with columns 'Transferts internes', 'SATICOOP SCRL FS', 'En attente', and 'En retard'. The 'Livraisons' section is also visible, showing a table with columns 'Livraisons', 'SATICOOP SCRL FS', 'En attente', and 'En retard'. The 'Commandes en PdV' section is also visible, showing a table with columns 'Commandes en PdV' and 'En attente'.

- un Emplacement est un espace spécifique dans votre entrepôt (une étagère, un plancher, une allée, etc...).

Par conséquent, un emplacement fait partie d'un seul entrepôt.

- Les Emplacements Physiques sont des emplacements internes qui font partie des entrepôts que vous possédez.
- Les Emplacements des Partenaires sont des espaces dans l'entrepôt d'un client et/ou d'un fournisseur.
- Les Emplacements Virtuels sont des lieux qui n'existent pas, mais dans lesquels les produits peuvent être placés quand ils ne sont pas encore (ou plus) physiquement dans un stock. Ils sont utilisés lorsque vous voulez placer des articles perdus hors de votre stock (dans la Perte de stock), ou lorsque vous voulez prendre en compte des articles qui sont sur le chemin de votre entrepôt (Approvisionnement).

Par défaut, il n'y a pas d'emplacement physique défini. Pour les utiliser, allez dans la partie [paramètres généraux](#).

Adresse de réception

Pour définir l'adresse de réception qui apparaîtra sur les bons de commande d'achats et les bons de livraisons, il faut configurer l'adresse de l'entrepôt, [comme expliqué ici](#).

Revision #1

Created 14 March 2024 08:49:07 by Victor

Updated 14 March 2024 08:49:07 by Victor