

# Entrepôts et emplacements

## Entrepôt

Un Entrepôt est le bâtiment où vos articles sont stockés.

Pour accéder à vos entrepôts,

- Allez dans **Inventaire** < *Configuration* < "Gestion des entrepôts" < entrepôts

The screenshot shows the 'Inventaire' application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Inventaire', 'Vue d'ensemble', 'Opérations', 'Données de base', 'Analyse', and 'Configuration'. The 'Configuration' tab is selected. Below the navigation bar, the 'Entrepôts' section is visible. On the left, there is a table with columns 'Entrepôt' and 'Emplacement'. The first row shows 'YourCompany' and 'WH/Stock'. On the right, a dropdown menu is open, showing a list of configuration options: 'Configuration', 'Gestion d'entrepôt', 'Entrepôts', 'Emplacements', 'Types d'opérations', 'Articles', 'Catégories d'articles', 'Caractéristiques', 'Valeurs de caractéristique', 'Nomenclatures de code-barre', 'Unités de mesure', 'Catégories Udm', and 'Udm'. A red arrow points from the 'Emplacements' column in the table to the 'Emplacements' option in the dropdown menu.

Par défaut, vous ne pouvez avoir qu'un seul entrepôt. Pour en rajouter, allez dans les [paramètres généraux](#).

Plusieurs entrepôts amène à avoir plusieurs stocks.

The screenshot shows a dashboard titled 'Accueil de l'inventaire'. At the top, there is a search bar labeled 'Recherche...' and a navigation bar with 'Filtres', 'Regrouper par', and 'Favoris'. Below the navigation bar, there are several cards representing different stock management tasks. Each card has a title, a description, and a button labeled '0 À traiter'. The cards are: 'Réceptions SATICOOP SCRL FS', 'Transferts internes SATICOOP SCRL FS', 'Livraisons SATICOOP SCRL FS', 'Réceptions YUMAN', 'Transferts internes YUMAN', 'Livraisons YUMAN', and 'Commandes en PdV'. The 'Livraisons SATICOOP SCRL FS' card also shows 'En attente 2' and 'En retard 5'.

- un Emplacement est un espace spécifique dans votre entrepôt (une étagère, un plancher, une allée, etc...).

Par conséquent, un emplacement fait partie d'un seul entrepôt.

- Les Emplacements Physiques sont des emplacements internes qui font partie des entrepôts que vous possédez.
- Les Emplacements des Partenaires sont des espaces dans l'entrepôt d'un client et/ou d'un fournisseur.
- Les Emplacements Virtuels sont des lieux qui n'existent pas, mais dans lesquels les produits peuvent être placés quand ils ne sont pas encore (ou plus) physiquement dans un stock. Ils sont utilisés lorsque vous voulez placer des articles perdus hors de votre stock (dans la Perte de stock), ou lorsque vous voulez prendre en compte des articles qui sont sur le chemin de votre entrepôt (Approvisionnement).

Par défaut, il n'y a pas d'emplacement physique défini. Pour les utiliser, allez dans la partie [paramètres généraux](#).

## Adresse de réception

Pour définir l'adresse de réception qui apparaîtra sur les bons de commande d'achats et les bons de livraisons, il faut configurer l'adresse de l'entrepôt, [comme expliqué ici](#).

---

Revision #1

Created 14 March 2024 08:49:07 by Victor

Updated 14 March 2024 08:49:07 by Victor