

# Présentation générale et prérequis

Ce tutoriel concerne les opérations à faire dans Odoo pour gérer le brassage de bières, depuis la production jusqu'à la gestion de stock.

Ces modules se basent sur le module standard de production (mrp). Ils ont été créés à l'initiative de la [Brasserie du Renard](#) et ont évolué grâce à la [Brasserie de l'Orne](#).

## Prérequis

Ces modules sont disponibles sur la version 9 et la version 12 d'Odoo Community. Ce tutoriel montre uniquement la v12.

Les modules suivants doivent être installés :

Nom technique	Fonctionnalités	Obligatoire ou optionnel
mrp_brewing	Module de base pour gérer le brassage.	obligatoire
mrp_brewing_sale_statistics	Ajoute des infos pour suivre la vente aux clients (fréquence de commande, moyenne de commande, etc.)	optionnel
sale_delivery_date	Affiche le statut de livraison et la date de livraison sur les bons de commande de vente. Ajoute une date de transfert sur le bon de livraison pour forcer les mouvements de stock à cette date. <a href="#">Documentation ici.</a>	optionnel
purchase_invoice_status	Affiche le statut de la facturation depuis la liste des bons de commandes d'achats. <a href="#">Documentation ici.</a>	optionnel
website_sale_delivery_vat_label	Affichage des prix de livraison sur le eCommerce avec ou sans TVA selon la configuration des taxes	optionnel mais fortement conseillé

report_certisys_label (en v9 : account_invoice_label_certisys)	Affiche l'information de la certification Certisys (Bio) sur les bons de commande de vente, bons de livraison et factures clients	obligatoire
mrp_bom_version	Gestion des versions de recettes	optionnel mais fortement conseillé
sale_report_partner_category (en v9 : sale_report_extend)	Permet de grouper par "tag" client les données dans le rapport de Ventes (tableau croisé dynamique)  <a href="#">Documentation ici.</a>	optionnel
mrp_unbuild_product_mo_filter	Seuls les articles qui ont des BOM (ordres de production) en statut "Done" sont disponibles dans la liste des articles pour le désassemblage. La liste des Ordre de fabrication est réduite sur base du choix de l'article et la quantité n'est pas modifiée après la sélection d'un ordre de fabrication (but : réduire les erreurs car l'utilisateur ne se rendait pas compte que le système modifiait son encodage manuel  <a href="#">Documentation ici.</a>	optionnel
mrp_unbuild_crates_only	Seuls les articles qui ont la case "is crate" (est un casier) cochée sont disponibles dans la liste des articles pour le désassemblage  <a href="#">Documentation ici.</a>	optionnel
stock_move_line_auto_fill	Permet d'accélérer l'encodage des bons de réception. C'est un module de l' <a href="#">OCA</a> .	optionnel mais fortement conseillé

Revision #9

Created 6 October 2021 09:02:24 by virginie@coopiteasy.be

Updated 3 February 2022 10:45:49 by Admin