

# Configuration des feuilles de présence

Le module `beesdoo_attendance_shift` ajoute 3 paramètres généraux listés ci-dessous. Pour y accéder ;

- Allez soit dans le module **Gestion des shifts** < *Configuration* < "Configuration", soit dans le module **Configuration** < *Paramètres généraux*

The screenshot displays the 'Gestion des shifts' configuration interface. The top navigation bar includes 'Gestion des shifts', 'Planning', 'Travailleurs', 'Feuilles de feedback', 'Modèles', 'Statut', and 'Configuration'. A red banner on the left indicates a 'TEST (fourticooop-test)' environment. Below the banner are 'Sauvegarder' and 'Annuler' buttons. The left sidebar lists modules: Ventes, Site Web, Achats, Inventaire, Facturation, Shifts Management, Point de Vente, and Paramètres Généraux. The main content area is titled 'Attendance Sheets' and contains the following settings:

- Scan cards for validation** (checked): If not checked, user credentials are asked.
- Attendance Sheets Generation Interval**: Generate attendance sheets before shifts start. Interval (minutes) is set to 30.
- Default Task Type**: For attendance sheets automatic pre-filling. Default Task Type is set to Magasin.
- Default Shift Attendance Status**: For attendance sheets automatic pre-filling. State is set to Absent - 0 Compensation.

## 1. Activer la validation par scan de carte

Si vous désirez activer la validation des feuilles de présence par scan, activez l'option correspondante dans les paramètres.

- Allez dans le module **Gestion des shifts** < *Configuration* < "Configuration" et cochez "Scan cards for validation".

Les supers-coopérateurs et membres du groupe "Attendance Sheet - Validation" pourront alors scanner sans avoir à se souvenir de leurs identifiants.

## 2. Intervalle de temps avant la génération de la feuille de temps

Les fiches de présence sont générées automatiquement avant le début de chaque shift, dès lors que des shifts existent pour un créneau. Les travailleur·euse·s volants ne peuvent dès lors plus s'inscrire sur le site. L'intervalle de génération est réglable dans les paramètres.

S'il n'y a que des shifts vides pour un créneau, une feuille de présence vide sera tout de même créée.

## 3. Type de tâche par défaut

Le type du shift créé par défaut lorsque les travailleurs ajoutés scannent leur carte est configurable dans les paramètres du module.

## 4. Statut de présence/absence par défaut

Lors de la génération de la feuille de présence, tous les travailleurs inscrits auront un statut par défaut, qui sera celui configuré à cet endroit.

Ce module possède une dépendance sur les modules ; [beesdoo\\_base](#), [beesdoo\\_shift](#), [beesdoo\\_worker\\_statuts](#), [mail](#) et [barcode](#)

---

Revision #1

Created 14 March 2024 08:48:01 by Victor

Updated 14 March 2024 08:48:01 by Victor