

# Créer une nouvelle caisse

- Allez dans Point de Vente < *Configuration* < "Point de vente" et créez une nouvelle caisse.
- Il faut choisir le nom de la caisse.

Point de Vente / Caisse 1 (inutilisé)

Sauvegarder Annuler

1 / 2

Nom du point de vente

Caisse 1

Actif

☐ Est un bar/restaurant

Interface de commande

☐ Photos des catégories  
Afficher les images des catégories de produits

☐ Clavier virtuel  
Utiliser un clavier virtuel pour les écrans tactiles

☐ Choisir la catégorie de départ  
Commencer la vente à partir d'une catégorie de produits par défaut

☒ Barres de défilement larges  
Améliorer la navigation pour les écrans tactiles industriels peu précis

☐ Lecteur de code-barres  
Définir des codes-barres pour scanner les produits.

Nomenclature de code-barres Default Nomenclature

☐ IoT Box  
Connecter les périphériques à votre PoS (imprimante de tickets, lecteur de code-barres, balance, etc.)

Taxes

☐ Position fiscale par commande  
Choisir parmi plusieurs régimes fiscaux lors du traitement d'une commande

Tarif

☐ Prix des articles  
Prix des produits sur les reçus

☒ Prix Hors-Taxe

☒ Montant Taxe-Inclue

☐ Programme de fidélité Enterprise  
Offrir aux clients des récompenses, des échantillons gratuits, etc.

☐ Remises globales  
Autoriser les remises globales sur les commandes

☐ Contrôle des prix  
Limiter les modifications de prix aux responsables

- Sélectionnez l'option montant des taxes incluses.

On peut activer l'option "Remises globales" pour permettre au caissier de faire une remise sur l'ensemble du panier du client.

- Choisissez les modes de paiement acceptés.

## Paielements

**Méthodes de Paiement**  
Modes de paiement disponibles

Carte Bancaire (EUR) ✕

Chèque (EUR) ✕

Espèces (EUR) ✕

Ticket Restau (EUR) ✕

→ Méthodes de paiements

☐ **Pré-remplir le paiement en espèces**  
Pré-remplir le montant payé avec le montant dû exact

**Factures et reçus**

☐ **En-tête et pied de page**  
Ajouter un message personnalisé à l'en-tête et au pied de page

☐ **Facturation**  
Imprimer la facture si le client le demande

**Inventaire**

**Type d'opération**  
Type d'opération utilisé pour enregistrer les préparations de commandes

Commandes en PdV

**Comptabilité**

**Entrées de journal**  
Configuration des pièces comptables des commandes en PdV

Journal de ventes

Factures clients (EUR)

Regrouper les éléments du journal

☒ **Contrôle de caisse**  
Contrôler la caisse à l'ouverture et à la fermeture

Ouverture par défaut

→ Valeurs d'ouverture et de fermeture

☐ **Impression automatique du reçu**  
Imprimer les reçus automatiquement une fois le paiement enregistré

- Si la caisse accepte de l'argent liquide, activez le “Contrôle de caisse”.
- Ensuite, configurez les coupures qui seront dans la caisse dans la partie “Valeurs d'ouverture et de fermeture”.

Il est également important de définir si l'on veut autoriser à faire des factures depuis le PdV ainsi que sur quel journal comptable mettre les ventes réalisées (toujours en concertation avec le comptable).

- C'est aussi sur cette page que vous pouvez personnaliser l'en tête et le bas de page du ticket de caisse :

**Factures et reçus**

**Référence de la commande**  
Émission de vos références commandes

Commande du PdV Caisse 1

☐ **Impression automatique du reçu**  
Imprimer les reçus automatiquement une fois le paiement enregistré

☒ **En-tête et pied de page**  
Ajouter un message personnalisé à l'en-tête et au pied de page

Entête

Bas de page

exemples : adresse de l'entreprise, site Web

exemples : Politique de retour, Merci pour votre commande !

☒ **Facturation**  
Imprimer la facture si le client le demande

Journal de facturation



POS Sale Journal (EUR)

## Rajouter le mode de paiement arrondis aux différentes caisses qui acceptent le cash


Afin que vos caisses prennent en compte cette configuration, il faut ajouter ce mode de paiements aux caisses qui acceptent le cash.

Si une session est ouverte, il faut la clôturer et en démarrer une nouvelle car c'est à la création d'une session que les modes de paiement s'ajoutent à la dite session.

- Allez dans la configuration de la caisse, dans la partie mode de paiement et rajoutez l'arrondi.



- Cochez "Activer le cash rounding".



Revision #1

Created 14 March 2024 08:48:52 by Victor

Updated 14 March 2024 08:48:52 by Victor